




Instalação e Configuração SQL Server 2008


Instalação SQL Server 2008

Execute o instalador como Administrador.




Instalação SQL Server 2008

Clique na opção **“Nova instalação ou adicionar recursos a uma instalação existente”**.



Instalação SQL Server 2008

Será iniciado a instalação.



Instalação SQL Server 2008

Após a instalação todos os status devem estar como **“Aprovado”**, caso ao contrário poderá ter problemas para executar o SQL Server.

Instalação do SQL Server 2008 R2

Regras de Suporte à Instalação

As Regras de Suporte à Instalação identificam problemas que podem ocorrer quando você instala arquivos de suporte à Instalação do SQL Server. As falhas devem ser corrigidas para que a Instalação possa continuar.

Regras de Suporte à Instalação

Verificação de regra em andamento...

Ocultar detalhes <<


Executar Novamente

Ru	Regra	Status
✓	Versão mínima do sistema operacional	Aprovado
✓	Administrador da instalação	Aprovado
✓	Reinicializar computador	Aprovado
✓	Serviço Instrumentação de Gerenciamento do Windows (WMI)	Aprovado
✓	Validação de consistência para chaves do Registro do SQL Server	Aprovado
✓	Nomes de caminhos longos para arquivos na mídia de instalaç...	Aprovado
✓	Incompatibilidade de Produto da Instalação do SQL Server	Aprovado

OK Cancelar


Instalação SQL Server 2008

Clique em “Aceito os termos da licença”.



Instalação SQL Server 2008

Deixe todas as opções abaixo habilitadas.



Instalação SQL Server 2008

Utilize a opção instancia nomeada e deixe o nome “**SQLExpress2008**” e clique em avançar.

Instalação do SQL Server 2008 R2

Configuração da Instância

Especifique o nome e a ID da instância do SQL Server. A ID da instância se torna parte do caminho de instalação.

Regras de Suporte à Instalação
Seleção de Recursos
Regras de Instalação
Configuração da Instância
Requisitos de Espaço em Disco
Configuração do Servidor
Configuração do Mecanismo de B...
Relatório de Erros
Regras de Configuração de Instala...
Andamento da Instalação
Concluída

Instância padrão
 Instância nomeada:

ID da instância:

Diretório raiz da instância: ...

Diretório do SQL Server: C:\Program Files (x86)\Microsoft SQL Server\MSSQL10_50.SQLExpress2008


Instâncias instaladas:

Nome da Instância	ID da Instância	Recursos	Edição	Versão
-------------------	-----------------	----------	--------	--------

< Voltar Avançar > Cancelar Ajuda

Instalação SQL Server 2008

Em seguida altere o serviço *SQL Server Database Engine* para o nome da conta **“AUTORIDADE NT\SERVIÇO DE REDE”** e altere o serviço *“Navegador do SQL Server”* para o *“tipo de inicialização”* para **“Automática”** e clique em avançar.




Instalação SQL Server 2008

Selecione a opção **“Modo Misto (autenticação do SQL Server e do Windows)”**, informe a senha **‘teknisa’**, clique em **“Adicionar Usuário Atual”** e clique em avançar.

The screenshot shows the 'Configuração do Mecanismo de Banco de Dados' (Configure Data Source Security) step in the SQL Server 2008 R2 installation wizard. The window title is 'Instalação do SQL Server 2008 R2'. The left sidebar lists various installation steps, with 'Configuração do Mecanismo de B...' (Configure Data Source Security) selected. The main area is divided into two tabs: 'Provisionamento de Conta' (Account Provisioning) and 'Diretórios de Dados' (Data Directories). Under 'Provisionamento de Conta', the 'Modo de Autenticação' (Authentication Mode) is set to 'Modo Misto (autenticação do SQL Server e do Windows)'. Below this, the 'Digitar Senha' (Enter Password) and 'Confirmar senha' (Confirm Password) fields both contain the password 'teknisa'. The 'Especificar administradores do SQL Server' (Specify SQL Server Administrators) list contains the entry 'DESKTOP-P9Q92D0\Teknisa (Teknisa)'. At the bottom, the 'Adicionar Usuário Atual' (Add Current User) button is highlighted with a red arrow. Other buttons include 'Adicionar...' (Add...), 'Remover' (Remove), '< Voltar' (Back), 'Avançar >' (Next), 'Cancelar' (Cancel), and 'Ajuda' (Help).


Instalação SQL Server 2008

Em seguida clique em avançar na tela abaixo.



Instalação SQL Server 2008


Após a conclusão da instalação sendo realizada completa, irá aparecer a tela abaixo. Clique em fechar.



Configuração SQL Server 2008


Após a instalação do SQL Server 2008, é necessário a configurá-lo para que seja possível realizar a conexão entre o sistema e o banco de dados.

Para iniciar a configuração do SQL Server2008, execute o **“SQL Server Management Studio”** como **“Administrador”**.




Configuração SQL Server 2008

Na opção **“Autenticação”**, alterar para **“Autenticação do SQL Server”**.




Configuração SQL Server 2008

Informe o Logon “sa” e a senha “teknisa” (cadastrada na instalação do SQL Server 2008), e clique em “Conectar”.




Configuração SQL Server 2008

Vá até a opção **“banco de Dados”** clique com o botão direito do mouse e clique em **“Restaurar Banco de Dados...”**




Configuração SQL Server 2008

Informe o nome do “**Banco de dados de destino**” normalmente “**teknisa**”, marque a opção “**Dispositivo de origem**” e clique em “...” para buscar a base que será importada.




Configuração SQL Server 2008

Clique em **“Adicionar”** para buscar o diretório onde está a base.




Configuração SQL Server 2008

Procure pelo diretório onde esta salvo o arquivo **"basevazia.bak"**, selecione o mesmo e clique em **"ok"**.



Configuração SQL Server 2008

Após selecionar a base, marque a opção **“Restaurar”** e clique em **“OK”**.



Configuração SQL Server 2008


Após a restauração da base ser concluída com sucesso, irá aparecer a mensagem abaixo.

The screenshot shows the 'Restaurar Banco de Dados - teknisa' dialog box in Microsoft SQL Server Enterprise Manager. The dialog box is titled 'Restaurar Banco de Dados - teknisa' and has a 'Script' dropdown and an 'Ajuda' icon. The main area contains the following text: 'Destino da restauração', 'Selecione ou digite o nome de um banco de dados novo ou existente para a sua operação de restauração.', 'Banco de dados de destino: teknisa', and 'Até um momento determinado: Mais recente possível'. A message box is overlaid on top, titled 'Microsoft SQL Server Management Studio', with an information icon and the text 'Restauração do banco de dados 'teknisa' concluída com êxito.'. A red arrow points to the 'OK' button in the message box. The background shows the 'Restaurar Banco de Dados' dialog box with a progress bar at 100% and a table of restored databases.

Restaurar	Nome	Componente	Tipo	Servidor	Banco de Dados	Posição
<input checked="" type="checkbox"/>		Banco de Dados	Cheio	BHPDT030H	AAAA	1

Configuração SQL Server 2008


Após a conclusão da restauração, clique com o botão direito do mouse em cima da base criada restaurada e vá em **“Propriedades”**.



Configuração SQL Server 2008


Clique no menu “Opções” e altere a linha “modelo de recuperação” para a opção “Simples” e clique em “OK”.

(Alterando este campo para Simples, melhora o desempenho do banco de dados e faz com que o mesmo fique mais rápido).



Configuração SQL Server 2008

Em seguida vá no menu “Logons” clique com o botão direito do mouse e selecione a opção “New Login...”.



Configuração SQL Server 2008

No menu “**Geral**” Informe o nome do logon “**teknisa**”;

Selecione a opção “**Autenticação do SQL Server**” e informe a senha “**teknisa**”.

Desmarcar a opção “**Impor política de senha**”;

Alterar o Banco de dados padrão para “**teknisa**” (banco criado anteriormente);

Informar o Idioma padrão: “**Brazilian**”.

Logon - Novo

Selecionar uma página

- Geral
- Funções de Servidor
- Mapeamento de Usuário
- Protegíveis
- Status

Script Ajuda

Nome de logon: teknisa

Autenticação do Windows

Autenticação do SQL Server

Senha: teknisa

Confirmar senha: teknisa

Especificar senha antiga

Senha antiga:

Impor política de senha

Impor vencimento de senha

O usuário deve alterar a senha no próximo logon

Mapeado para certificado

Mapeado para chave assimétrica

Mapear para Credencial

Credenciais Mapeadas

Credencial	Provedor
------------	----------


Banco de dados padrão: teknisa

Idioma padrão: Brazilian

OK Cancelar


Configuração SQL Server 2008

Selecione o menu “**Funções de Servidor**” e deixe **DESMARCADO** apenas a **PRIMEIRA** e **ÚLTIMA** opção conforme abaixo e clique em “**OK**”.




Configuração SQL Server 2008

Em seguida clique na opção “Nova consulta”.



Configuração SQL Server 2008


Selecione a base “**teknisa**” criada anteriormente.



Instalação SQL Server 2008

No campo “SQLQuery” execute o comando: `sp_change_users_login 'update_one' , 'teknisa' , 'teknisa'` e clique na opção “executar” e confira se no campo “mensagens” irá aparecer a frase “Comando(s) concluídos(s) com êxito”.


(Este comando serve para que o usuário teknisa criado anteriormente possa realizar a conexão com o banco de dados teknisa).



Configuração SQL Server 2008


Quando o **SQLServer2008** for **centralizado**, ou seja, outros caixas irão conectar-se a ele através da rede, será necessário configurar o **“SQL Server Configuration Manager”**.

Procure no menu do Windows por **“SQL Server Configuration Manager”** e execute como administrador.




Configuração SQL Server 2008

Vá no menu “**Protocolos para SQLEXPRESS2008**”, no painel à direita, clique com o botão direito do mouse na opção “**TCP/IP**” e clique em “**Habilitar**”.



Instalação SQL Server 2008

Em seguida clique no menu **“Serviços do SQL Server”**, em seguida no painel à direita, clique com o botão direito do mouse na opção **“SQL Server (SQLEXPRESS2008)”** e clique em **“Reiniciar”** para que a alteração realizada entre em vigor.



odhên
automação comercial

Obrigado!